# 安恒云堡垒机部署手册

# 第一步 从镜像生成堡垒机实例



### 1. 镜像链接: <u>https://market.cloud.tencent.com/products/5735#</u>

2. 点击立即购买,并按照下表中的推荐配置选购云服务器CVM

规格	CPU	内存	系统盘	数据盘	带宽
50资产	2核	8G	50G	300G	4M
100资产	4核	8G	50G	500G	8M
200资产	4核	16G	50G	1T	12M
500资产	8核	16G	50G	2T	16M
1000资产	8核	32G	50G	4T	20M

云服务器 CVM @ 购买记录											
快速配置	自定义	<b>乂配置</b>									
1.选择地域	与机型	2.选择镜像	3.选择存	储和带宽	4.设置安全组	和主机	5.确认配置	置信息			
计费模式	包年包月	按量计费	⑦ 详细对比区								
	华南地区	—— 华南地区 —— 华东地区 ——		西南	动地区	东南	亚地区				
地域	广州	上海	北京	成都	重庆 NEW	香港	新加坡	首尔	曼谷	NEW	
	北美地区	美国西部	欧洲地区	美国东部 —							
	多伦多	硅谷	法兰克福	弗吉尼亚 NE	₩ ⑦ 更多地域ピ						
可用区	不同地域云产品之	间内网不互通;选择 ⑦	译最靠近您客户的地域	,可降低访问时延	,创建成功后不支持切换	地域。	的云服务器地域 🛙	详细对比已			
网络	vpc–i9qag96u	Default-VPC(默ì	λ)  1 <sup>:</sup> ~ su	bnet–09z6neyd	Default-Subnet (默ì,	~ ? C	· 共4093个子网I	P,剩4090个可	用		
	云主机购买成功后。	网络类型不能更接	。如现有的网络不合	适,您可以去控制	台 新建私有网络口或 新	畫子网℃					
	用作公网网主	€ ?									
实例	S2.2XLARGE3	2(标准型S2,8	核32GB) 重新)	选择⑦							
	下一步:选择银	竟像									

## 3. 确认选择了正确的镜像

快速配置	自定	义配置						
1.选择地	1.选择地域与机型		3.选择	存储和带宽	4.设置安全组和主机	5.确认配置信息		
镜像	公共镜像	自定义镜像	共享镜像	镜像市场	0			
	安恒云堡垒机	镜像(免费试用)	<b>V8.0.2</b> 重新送	择				
	上一步	下一步:选择存的	诸和带宽					

4. 按照推荐配置选择存储和带宽。

注意:必须挂载数据盘且只能挂载一个数据盘,系统盘和数据盘选择普通云硬盘即可。

#### 5. 设置安全组和主机

注意:堡垒机所在安全组需要放开的端口

443 (web访问)

60022 (SSH运维)

63389 (RDP运维)

更详细的协议端口见下图,这些默认端口都可以在系统->网络设置里更改。



堡垒机正常工作需要合理设置安全组规则,满足以下两个目标:

a. 用户能连到堡垒机

b. 堡垒机能连到目标主机

6. 确认订单,购买完成。等待约5-8分钟, 云服务器启动完成之后, 就可以使用浏览器访问堡垒机的 web页面进行配置了。访问方式见下一步。

## 第三步 购买并导入许可:

- 1. 许可购买链接: <u>https://market.cloud.tencent.com/products/5635</u>
- 2. 选购计划的规格和时长并支付订单。
- 3. 使用浏览器访问https://服务器IP地址,默认帐号为admin,密码为123456
- 4. 点击系统 -> 本机维护 -> 许可证 -> 生成系统认证文件
- 5. 将生成的系统认证文件和支付凭证发送给客服
- 6. 客服会返回制作好license.lic文件
- 7. 点击导入许可证,将license.lic导入堡垒机

関 DASUSM		控制版 / 本机维护 / 许可证								🎢 使用向导 👻	🛓 admin 🔻			
20 控制板		本机维护												
▲ 用户	>	系统管理	许可证	资源监视	系统备份	系统同步推送	系统同步接收	调试日志	网络诊断工具	系统诊断工具	系统警报	控制台SSH公钥		
■ 资产	>													
ペ 授权	>	许可证信息												
◎ 审计	>	授权类型	· 第57 年間 (1) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1											
赤 运维	>	授权功能												
✿ 系统	~	过期时间	过期时间 2018-5-8 00:00:00											
网络设置		序列号	序列号											
认证管理		最大连接数		3										
系统配置		最大主机数		5										
存储管理														
操作日志		许可证管:	哩											
永筑报表 本机维护		申请许可	ĨŦ											
		如需申请许		出系统认证文件	,并与相关人员	联系。 2	生成玄统认道	认证文件						
		生成系统	认证文件											
		备份许可证												
		当得到有效许可证文件之后,将原有的许可证导出到本地备份保存。												
		导入许可	ŭĒ											
		完成以上步	骤之后,就可	可以将许可证导	入到系统。	5	. 导入许可证							
		导入许可证												